


Configuration d'un compte messagerie CAPLASER



Cette procédure décrit la configuration d'une boîte aux lettres hébergée par CAPLASER pour Microsoft Windows Mail.

1. Ouvrez votre logiciel Windows Mail puis créer un nouveau compte.



The screenshot shows the 'Ajouter un compte de messagerie' (Add a mail account) dialog box. The title bar includes a back arrow and a close button. The main content area contains the following elements:

- Text: 'Entrez ci-dessous les informations sur votre compte de messagerie :'
- Label: 'Adresse de messagerie :'
- Text input: 'contact@domaine.com' with a dropdown arrow.
- Text: 'exemple555@hotmail.com' and a blue link: '[Obtenir un compte de messagerie gratuit](#)'
- Label: 'Mot de passe :'
- Text input: '••••••'
- Checkbox: 'Mémoriser le mot de passe'
- Text: 'Quelle doit être l'apparence de votre nom dans les messages électroniques envoyés depuis ce compte ?'
- Label: 'Nom d'affichage :'
- Text input: 'Grégory Dupont'
- Text: 'Par exemple : Marie Dubois'
- Checkbox: 'Configurer manuellement les paramètres de ce compte de messagerie'

At the bottom right, there are two buttons: 'Suivant' (Next) and 'Annuler' (Cancel).

2. Enregistrez les informations demandées puis cliquez sur "Suivant"

3. Sur la page suivante il vous faut entrer les informations suivantes :

Informations sur le serveur de courrier entrant :

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur : POP3

Serveur entrant : mail.caplaser.com (port 110)

Identifiant de connexion : Votre login (cf Liste des comptes mail = « Compte de connexion »)

Informations sur le serveur sortant :

Serveur sortant : smtpauth.caplaser.fr

Cocher la case "Mon serveur sortant requiert une authentification"

The screenshot shows a dialog box titled "Ajouter un compte de messagerie" with a back arrow icon on the left and a close button (X) on the right. Below the title is a link: "Où trouver des informations sur mon serveur de messagerie ?". The dialog is divided into two sections: "Informations sur le serveur entrant" and "Informations sur le serveur sortant".

Informations sur le serveur entrant :

- Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur : POP3 (dropdown menu)
- Serveur entrant : mail.caplaser.fr (text input)
- Port : 110 (text input)
- Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).
- Ouvrir la session en utilisant : Authentification en texte clair (dropdown menu)
- Identifiant de connexion (s'il est différent de votre adresse de messagerie) : votre login (text input)

Informations sur le serveur sortant :

- Serveur sortant : smtpauth.caplaser.fr (text input)
- Port : 25 (text input)
- Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).
- Mon serveur sortant requiert une authentification.

At the bottom right, there are two buttons: "Suivant" (Next) and "Annuler" (Cancel).

OPTIONNEL : Modification du port SMTP

Il arrive parfois que certains fournisseurs d'accès Internet (FAI) bloquent l'utilisation du port SMTP 25 (port d'émission par défaut) à leurs propres serveurs uniquement.

Cela se traduit, lors d'un envoi d'un email, par un message d'erreur, ou le fait que votre message reste bloqué dans la boîte d'envoi.

Pour contourner cela, vous pouvez modifier le port SMTP associé à votre boîte aux lettres.

Dans l'onglet « Options avancées » de la configuration de votre compte de messagerie, vous pouvez modifier le port SMTP (25 par défaut) par le port 5025 comme indiqué plus bas.

Ajouter un compte de messagerie

[Où trouver des informations sur mon serveur de messagerie ?](#)

Informations sur le serveur entrant

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3

Serveur entrant : mail.caplaser.fr Port : 110

Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Ouvrir la session en utilisant : Authentification en texte clair

Identifiant de connexion (s'il est différent de votre adresse de messagerie) :
votre login

Informations sur le serveur sortant

Serveur sortant : smtpauth.caplaser.fr Port : 5025

Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Mon serveur sortant requiert une authentification.

Suivant Annuler

Validez par OK et retestez ensuite l'envoi / réception.